


Einrichtung HBCI mit Wechseldatenträger in der VR-NetWorld Software

Dies ist eine Anleitung wenn Sie nachträglich eine neue HBCI-Kennung mit Wechseldatenträger einrichten oder eine bestehende HBCI-Kennung ersetzen wollen.

Für die **"Erst-Einrichtung"** einer HBCI-Kennung mit Wechseldatenträger bei einer neu installierten VR-NetWorld Software führt Sie der angebotene **"Installations-Assistent"** durch die HBCI-Einrichtung.

1. Neueinrichtung einer HBCI-Bankverbindung

Gehen Sie nach der Anmeldung in der VR-NetWorld Software als **"Supervisor"** auf **"Stammdaten"** >> **"Bankverbindungen"** >> **"Neu"**.



Einrichten einer Bankverbindung: Willkommen

Sie können Ihrer neuen Bankverbindung eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben.

Bezeichnung * HBCI Raiba KE-OA


Beschreibung

Bankleitzahl * 73369920

Kreditinstitut Raiffeisenbank Oberallgäu

Mit * gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe



Unter **"Bezeichnung"** können Sie einen beliebigen Text eingeben z.B. HBCI Raiba KE-OA. Als Bankleitzahl setzen Sie die entsprechende BLZ Ihrer Bank ein z.B. 73369920.

Gehen Sie anschließend auf **"Weiter"**.

Wählen Sie unter **"Typ des Sicherheitsmedium"** den Punkt **"Schlüsseldatei"** aus.

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN


Schlüsseldatei


Chipkarte

kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)


Typ des Sicherheitsmediums

Datei neu erstellen

Laufwerk: 

Pfad: 

Unter "**Typ des Sicherheitsmediums**" wählen Sie ein externes Laufwerk (Wechseldatenträger = USB-Stick) aus.

Anschließend gehen Sie auf den Button mit den "**Drei Punkten**"  und weisen dem Sicherheitsmedium einen Dateinamen zu (nehmen Sie am besten den gleichen Namen wie bereits Eingangs unter "**Bezeichnung**"). Gehen Sie im Anschluss auf den Button "**Speichern**" und im nachfolgendem Fenster auf "**Weiter**".

Anmerkung:


Bitte verwenden Sie nur noch USB-Sticks für die Schlüsseldatei. Verwenden Sie diesen Stick auf keinen Fall für den Datenaustausch an Dritte oder für anderweitige Sicherungen.

Dateiname:

Dateityp:

Ordner ausblenden

Geben Sie hier bitte Ihre Benutzerkennung, welche Sie von Ihrer Bank ausgehändigt bekommen haben in das vorgesehene Feld ein, danach bitte auf "**Weiter**" gehen.


 Zur Kommunikation mit Ihrem Kreditinstitut wird noch ihre Kundenkennung benötigt.

Kundendaten

Benutzerkennung

Im nachfolgendem Fenster kontrollieren Sie die unten stehenden Felder und ergänzen Sie diese ggf. Anschließend bitte mit "**Weiter**" bestätigen.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

 Es wird nun eine neue Sicherheitsdatei für die Bankverbindung angelegt.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version


Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.



Vergeben Sie sich mind. eine 8 stellige PIN mit einem den im Text aufgeführten Sonderzeichen. Speichern Sie diese aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall im Programm ab.

Wiederholen Sie die PIN-Eingabe und bestätigen Sie den Vorgang mit **"OK"**.

Bestätigen Sie die nachfolgende Aufforderung mit **"JA"** und warten bis Sie das folgende Prüfenster erhalten.




Kontrollieren Sie die angezeigten Hashwerte mit dem von Ihrer Bank ausgehändigten INI-Brief. Stimmen beide Werte überein, dann bestätigen Sie dies, indem Sie auf **"Die Werte stimmen überein"** gehen.

Gehen Sie im nächsten Fenster auf **"Fenster schließen"** und anschließend auf **"Weiter"**.

Im letzten Fenster der Einrichtung ist noch der INI-Brief für die Freigabe bei der Bank auszudrucken. Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder nach dem Ausdruck handschriftlich aus (vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht) und reichen diesen dann bei Ihrer Bank zur Freischaltung ein, ggf. per Fax (0831 252222-171).

Anschließend gehen Sie auf **"Fertig stellen"**.



Der Status Ihrer Bankverbindung steht jetzt auf :

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
Offline	DTA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓
Online Diskette	HBCI Raiba KE-OA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		○

Bedeutung der Symbole (Status)

Folgende Symbole sind in der Spalte **Status** möglich:

Symbol	Bedeutung
✓	Aktive Bankverbindung.
○	Schlüssel wurden erfolgreich ausgetauscht, die Freischaltung durch das Kreditinstitut ist noch nicht erfolgt, oder bei der Zuordnung eines bestehenden Sicherheitsmediums wurde die Synchronisation noch nicht durchgeführt (nur bei dem Verfahren HBCI / FinTS möglich).
✗	Schlüssel wurden noch nie ausgetauscht, oder Fehler beim Austausch der Schlüssel, oder die Bankleitzahl ist unbekannt (nur bei dem Verfahren HBCI / FinTS möglich).

Sobald die Freigabebestätigung durch Ihre Bank erfolgt, gehen Sie wieder auf >> Stammdaten >> Bankverbindung

VR-NetWorld - Kontenübersicht

Startseite Transaktionen Auswertungen **Stammdaten** Extras Hilfe Konten

Umsatzkategorien Lastschriftmandate Eigene Auswahlregeln Regeln für autom. Kategorisierung Auftragsvorlagen Zahlempf./Zahler Gläubiger-Identifikation

Bankverbindungen Benutzer Mandanten Konten

Aktueller Mandant Aktueller Datenbestand

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf die noch zu synchronisierende Bankverbindung.

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
Offline	DTA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓
Online Diskette	HBCI Raiba KE-OA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		○

Klicken Sie oben links auf den Button **"Synchronisieren Senden"** und folgen Sie den einzelnen Eingabeaufforderungen.

VR-NetWorld - Übersicht Bankverbindungen

Startseite Transaktionen Auswertungen **Stammdaten** Extras

Synchronisieren TAN-Verfahren Sicherheitsmedium Sicherheitsprofil Neu Löschen Chipkarte entsperren

Senden Wechseln Bearbeiten


Bei erfolgreicher Synchronisierung werden Ihnen automatisch die entsprechenden freigeschalteten Konten von Ihrer Bank übermittelt.

Konto anlegen	Kontonummer	Kontoart
✓	██████████	Kreditkarte
✓	██████████	Kreditkarte

Bestätigen Sie die Anlage, indem Sie die Haken gesetzt lassen oder deaktivieren diese, wenn nur bestimmte Konten in der VR-NetWorld Software angelegt werden sollen.

Nun Sollte Ihre Bankverbindung einen **"Grünen Haken"** im Status haben.

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
Offline	DTA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓
Online	HBCI Raiba KE-OA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓





Gehen Sie jetzt auf Kontoübersicht und aktualisieren Sie die neu angelegten Konten, indem Sie oben in der Menüleiste auf **"Alle Konten aktualisieren"** gehen.


2. Änderung einer bestehenden HBCI-Bankverbindung:

Dies ist erforderlich, wenn Ihr bestehender Schlüssel nicht mehr funktioniert und Sie einen neuen generieren müssen. In diesem Fall müssen Sie einen neue Benutzerkennung bei Ihrer Bank beantragen.

Gehen Sie auf **"Stammdaten"** >> **"Bankverbindung"** und klicken Ihre bestehende Bankverbindung mit der rechten Maustaste einmal an.






Wählen Sie mit der linken Maustaste den Punkt **"Sicherheitsmedium wechseln"** aus. Bestätigen Sie den anschließenden Hinweis mit **"JA"**.




Als nächstes klicken Sie auf den Punkt "**Schlüsseldatei**" und gehen dann auf "**Weiter**".

Wählen Sie beim "**Typ des Sicherheitsmediums**" einen "**Wechseldatenträger**" (z.B. USB-Stick) aus und benennen noch den jeweiligen Datenpfad. Gehen Sie auf "**Speichern**" und auf "**Weiter**".



Als nächstes tragen Sie die neue Benutzerkennung, welche Sie von Ihrer Bank erhalten haben in das vorgegebene Feld ein.

Gehen Sie im nächsten Fenster auf "**Weiter**".



HBCI-Abfrage

neue oder unbekannte Bankverbindung:
Bitte geben Sie eine neue PIN ein und bestätigen Sie diese zur Sicherheit! Die PIN für eine Sicherheitsdatei muss mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens eines der Sonderzeichen . < > () + - & ? * ; , % : ' " \ = enthalten. Die Maximallänge beträgt 30 Zeichen.

Vergeben Sie sich mind. eine 8 stellige PIN mit einem den im Text aufgeführten Sonderzeichen. Speichern Sie diese aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall im Programm ab.

Wiederholen Sie die PIN-Eingabe und bestätigen Sie den Vorgang mit "OK".

Bestätigen Sie die nachfolgende Aufforderung mit "JA" und warten bis Sie das folgende Prüffenster erhalten.

HBCI Anfrage: Abgleich der Hashwerte

Bitte vergleichen Sie die untenstehenden Angaben zum Kreditinstitut mit denen auf dem "INI-Brief", den Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Indem Sie die Übereinstimmung der Hashwerte kontrollieren, stellen Sie die Identität des Kreditinstituts sicher.

Kreditinstitut

Bankleitzahl

Hashwert

7E	45	6A	0E	7D	D3	A2	68	72	41	1C	8C	25	4E	0D	18
2C	AA	07	F1	AD	89	58	21	77	DE	5C	A8	85	85	2D	2C

Schlüsselversion Schlüsselnummer

Art des Schlüssels

Kontrollieren Sie die angezeigten Hashwerte mit dem von Ihrer Bank ausgehändigten INI-Brief. Stimmen beide Werte überein, dann bestätigen Sie dies, indem Sie auf "**Die Werte stimmen überein**" gehen.

Gehen Sie im nächsten Fenster auf "**Fenster schließen**" und anschließend auf "**Weiter**".

Im letzten Fenster der Einrichtung ist noch der INI-Brief für die Freigabe bei der Bank auszudrucken. Bitte füllen Sie die entsprechenden Felder nach dem Ausdruck handschriftlich aus (vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht) und reichen diesen dann bei Ihrer Bank zur Freischaltung ein, ggf. per Fax (0831 252222-171).

Anschließend gehen Sie auf "**Fertig stellen**".

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung

Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.

Die Sicherheitsdatei wurde erfolgreich angelegt.

Die Schlüssel wurden an das Kreditinstitut geschickt.


Sie müssen nun noch den INI-Brief ausdrucken und zur Freischaltung an Ihre Bank schicken.

Der Status Ihrer Bankverbindung steht jetzt auf :

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
	DTA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓
	HBCI Raiba KE-OA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		○

Bedeutung der Symbole (Status)

Folgende Symbole sind in der Spalte **Status** möglich:

Symbol	Bedeutung
✓	Aktive Bankverbindung.
○	Schlüssel wurden erfolgreich ausgetauscht, die Freischaltung durch das Kreditinstitut ist noch nicht erfolgt, oder bei der Zuordnung eines bestehenden Sicherheitsmediums wurde die  Synchronisation noch nicht durchgeführt (nur bei dem Verfahren HBCI / FinTS möglich).
✗	Schlüssel wurden noch nie ausgetauscht, oder Fehler beim Austausch der Schlüssel, oder die Bankleitzahl ist unbekannt (nur bei dem Verfahren HBCI / FinTS möglich).

Sobald die Freigabebestätigung durch Ihre Bank erfolgt, gehen Sie wieder auf >> Stammdaten >> Bankverbindung

VR-NetWorld - Kontenübersicht

Startseite Transaktionen Auswertungen **Stammdaten** Extras Hilfe Konten

Umsatzkategorien Lastschriftmandate Eigene Auswahlregeln Zahlungsempf./Zahler Regeln für autom. Kategorisierung Gläubiger-Identifikation Auftragsvorlagen Benutzer Mandanten Konten

Bankverbindungen

Aktueller Mandant Aktueller Datenbestand

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf die noch zu synchronisierende Bankverbindung.

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
	DTA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓
	HBCI Raiba KE-OA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		○

Klicken Sie oben links auf den Button **"Synchronisieren Senden"** und folgen Sie den einzelnen Eingabeaufforderungen.



VR-NetWorld - Übersicht Bankverbindungen

Startseite Transaktionen Auswertungen **Stammdaten** Extras

Synchronisieren TAN-Verfahren Sicherheitsmedium Sicherheitsprofil Neu Löschen Chipkarte entsperren

Senden Wechseln Bearbeiten

Nach erfolgreicher Synchronisierung sollte jetzt Ihr Status wieder mit einem grünen Haken versehen sein.

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
 Offline	DTA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓
 Online	HBCI Raiba KE-OA	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu		✓

Jetzt ist wieder eine erfolgreiche Buchung oder Umsatzabholung Ihrer Bankkonten möglich.

Weitere Informationen zu dem Programm VR-NetWorld Software finden Sie in einer separaten "**Anleitung VR-NetWorld Software**" auf unserer Homepage.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Kundentelefonnummer 0831 2522171 oder benutzen Sie unser Kontaktformular unter www.raiba-ke-oa.de.