

Anleitung zum Kartenwechsel in der VR-NetWorld Software


Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nur für die VR-NetWorld Software ab Version 6 Gültigkeit hat!

Sollten Sie eine andere Finanzsoftware einsetzen, lesen Sie den Kartenwechsel in der Online-Dokumentation Ihrer Software nach oder fragen Sie Ihren Kundensupport.


Für den Kartenwechsel in der VR-NetWorld Software gehen Sie wie folgt vor:

1. Schritt

Rufen Sie Ihre VR-NetWorld Software auf und gehen Sie auf Stammdaten und anschließend auf den Punkt „**Bankverbindungen**“ (siehe Bild). Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf Ihre Bankverbindung der Volks- u. Raiffeisenbank.



The screenshot shows the 'VR-NetWorld - Übersicht Bankverbindungen' window. The 'Stammdaten' tab is selected. In the 'Bankverbindungen' section, the 'Bankverbindungen' icon is highlighted with a red box. Below this, a table displays the following data:

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditins
 VR-NetWorld Card	VR-NetWorld Card	73369920	Raiffeisenbank Oberallgäu

Bestätigen Sie den Hinweis mit „**Weiter**“ und stecken Sie Ihre **alte** VR-NetWorld Card in das Lesegerät und geben Sie anschließend Ihre **noch gültige** PIN ein.

2. Schritt

In dem neuen Fenster „**Bankverbindung bearbeiten**“ gehen Sie auf den Punkt „**Sicherheitsmedium**“ (siehe Bild).

Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst Adresse

Wählen Sie „**Sicherheitsmedium austauschen**“ und bestätigen den Warnhinweis mit „**Ja**“.

Achtung!!!
Halten Sie jetzt Ihre neue VR-NetWorld Card mit der neuen PIN bereit!!!

3. Schritt

Im nächsten Fenster wählen Sie den Punkt „**Chipkarte**“ aus und gehen anschließend auf „**Weiter**“.

Legen Sie Ihre neue VR-NetWorld Card, die Sie von ihrer Bank erhalten haben, in das Kartenlesegerät ein und geben Sie jetzt Ihre neue PIN (separat per Post erhalten) ein.

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums:

- PIN/TAN
- Schlüsseldatei
- Chipkarte
- kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/> 67267975170021 41517	73369920	TCP/IP	hbci01.fiducia.de
<input type="checkbox"/> <verfügbar>			

4. Schritt

Im nächsten Fenster werden Ihnen die neuen Zugangsdaten Ihrer VR-NetWorld Card angezeigt. Gehen Sie hier auf den Button „**Weiter**“.

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.


Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 73369920
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Oberrhein

Benutzerkennung: 6726797517002141517
URL/IP-Adresse: hbci01.fiducia.de
Komm. Dienst: TCP/IP
Schlüsselstatus: (0, 7, 1)
Kunden-ID:

Ändern



Bestätigen Sie auch hier die nächste Meldung mit „**Weiter**“.



Wählen Sie hier die HBCI-Version **3.0** aus und gehen Sie anschließend auf „**Weiter**“.

In den folgenden Fenstern bestätigen Sie die entsprechenden Hinweise mit „**Ja**“ oder „**Weiter**“.

Sie werden mehrmals aufgefordert Ihre **neue PIN** am Kartenleser einzugeben.



Danach gehen Sie auf "**Fenster schließen**".

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung	VR-NetWorld Card
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	73369920
	Raiffeisenbank Oberallgäu
Benutzerkennung	6726797517002141517
URL/IP-Adresse	hbci01.fiducia.de

< Zurück **Weiter >** Hilfe

Gehen Sie auf "**Weiter**" und schließen Sie den Vorgang mit dem Button „**Fertig stellen**“ ab.

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung

Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.
Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

INI-Brief drucken

< Zurück **Fertig stellen** Hilfe

Sie werden nochmals aufgefordert Ihre PIN einzugeben und verlassen nach mehrmaliger Bestätigung das Fenster „**Bankverbindung bearbeiten**“ mit „**OK**“.

Jetzt ist Ihre neue VR-NetWorld Card einsatzbereit.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Kundentelefonnummer 0831 2522171 oder benutzen Sie unser Kontaktformular unter www.raiba-ke-oa.de.